

1. RDV sur le site GitHub pour télécharger le paquet iVentoy. 3. Dans mon cas, la commande ressemble à ceci :

iVentoy 1.0.20 release Latest								
▼ Assets 6	▼ Assets 6 Copier l'adresse du paquet iVentoy pour machine Linux							
€ ©iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz		12.6 MB	Apr 2, 2024					
	Ouvrir le lien dans un nouvel onglet Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre Ouvrir le lien dans une fenêtre privée Copier l'adresse du lien Enregistrer le contenu lié sous	9.71 MB	Apr 2, 2024					
♥iventoy-1.0.20-win64-free.zip		9.84 MB	Apr 2, 2024					
🛇 sha 256. txt		297 Bytes	Apr 2, 2024					
Source code (zip)			Jun 21, 2023					
Source code (tar.gz)			Jun 21, 2023					
	Ajouter le lien aux favoris							
(a) 39 (a) 3 (b) 3 (b) 3 (b) 3 (b) 4 (c) 3 (c) 4 (Ouvrir la traduction de la page entière							

2. Ensuite nous allons coller cette commande dans le terminal :

cd /tmp/ wget [en insérant ici le lien copier précédemment] tar -xvzf iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz mv iventoy-1.0.20 /opt/iventoy-1.0.20

root@PCTIAGO:~# cd /tmp/
wget https://github.com/ventoy/PXE/releases/download/
v1.0.20/iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz
tar -xvzf iventoy-1.0.20-linux-free.tar.gz
mv iventoy-1.0.20 /opt/iventoy-1.0.20

4. Pour vérifier que la commande est un succès vous devriez retrouver le dossier « iventoy-`version ´ » dans /opt/ avec sensiblement le même contenue.

root@PCTIAGO:/tmp# cd /opt/iventoy-1.0.20/ root@PCTIAGO:/opt/iventoy-1.0.20# ls data doc iso **iventoy.sh** lib log user

+33 7 83 62 61 10+52 🐧

mwood7149@gmail.com

pingze-interplanetary.fr



5. Nous allons mettre en place le service SMB afin de transférer les ISO directement sur le serveur depuis n'importe quel ordinateur connecté au réseau.

Pour cela, nous installons le paquet Samba à l'aide de la commande :

apt-get install samba -y

6. À la racine nous allons créer un dossier sur lequel nous pourrons appliquer des privilèges souhaités.

Dans ce cas, l'utilisateur qui accède au partage est pingze, veuillez remplacer par celui qui vous convient.

Puis crée un lien symbolique pour /opt/iventoy-`votre version´ avec /iso.

```
mkdir /iso
cd /opt/iventoy-`votre version´/ && rm -R iso
ln -s /iso /opt/iventoy-`votre version´/
chown `votre_user_smb´:`votre_user_smb´ /iso
```

7. Si tout est ok, en faisant la commande :

ls -l /

Vous devriez avoir un résultat similaire à l'image ci-dessous.

root@Ma	ster	·~#	ls _l /						
total 4	1944	68	to -t /						
drwxr-x	(r-x	2	root	root	4096	nov.	22	10:57	
lrwxrwx	rwx	1	root	root	7	avril	22	2024	
drwxr-x	(r-x	2	root	root	4096	févr.	26	2024	
drwxr-x	(r-x	4	root	root	4096	avril	21	14:28	
drwxrwx	(r-x	1	pingze	www-data	88	mars	16	17:06	
dr-xr-x	(r-x	2	root	root	4096	août	27	2024	
drwxr-x	(r-x	4	proxmox	users	4096	nov.	22	11:33	
drwxr-x	(r-x	20	root	root	4480	avril	21	12:21	
drwxr-x	(r-x	175	root	root	12288	avril	21	14:28	
- rw		1	root	root	65536	nov.	22	14:15	
drwxr-x	(r-x	3	root	root	4096	nov.	22	15:44	
drwxr-x	(r-x	2	root	root	4096	déc.	17	18:42	
drwxr-x	(r-x	6	root	root	4096	mars	21	12:03	
drwxr-x	(r-x	2	pingze	pingze	4096	avril	21	16:11	iso
lrwxrwx	rwx	1	root	root	7	avril	22	2024	
lrwxrwx	rwx	1	root	root	9	avril	22	2024	
drwxr-x	(r-x	2	root	root	4096	avril	8	2024	
drwx		2	root	root	16384	nov.	17	17:52	
drwxr-x	(r-x	3	root	root	4096	nov.	19	07:50	
drwxr-x	(r-x	5	root	root	4096	mars	16	02:57	
drwxr-x	(r-x	7	root	root	4096	mars	24	15:01	
dr-xr-x	(r-x	315	root	root	0	avril	21	12:21	
drwx		13	root	root	4096	avril	16	22:08	
drwxr-x	(r-x	48	root	root	1420	avril	21	14:28	
Lrwxrwx	rwx	1	root	root	8	avril	22	2024	
drwxr-x	(r-x	2	root	root	4096	mars	31	2024	
drwxr-x	(r-x	14	root	root	4096	nov.	18	18:40	
drwxr-x	(r-x	2	root	root	4096	août	27	2024	
- rw		1	root	root	4294967296	nov.	17	18:06	
ar-xr-x	(r - x	13	root	root	0	avril	21	12:21	
arwxrwx	rwt	18	root	root	4096	avril	21	16:09	
arwxr-x	(T - X	12	root	root	4096	aout	27	2024	
arwxr-x	(T - X	16	root	root	4096	nov.	27	11:41	
root@Ma	ister	·~#							

+33 7 83 62 61 10+52 💊





8. Pour crée le partage Samba on se rend sur le fichier smb.conf à l'aide de la commande : nano /etc/samba/smb.conf

9. Ensuite grâce a cette nomenclature nous allons crée notre partage.

Paramètre	Description
path	Chemin vers le dossier partagé
read only	yes ou no (si écriture autorisée)
browsable	yes pour que le partage soit visible sur le réseau
guest ok	Autorise l'accès sans authentification
valid users	Liste d'utilisateurs autorisés
write list	Qui peut écrire même si read only = yes
create mask	Permissions des nouveaux fichiers
directory mask	Permissions des nouveaux dossiers

Dans mon cas, le fichier va ressembler à cela :

#======================= Global Settings	
<pre>[iso] comment = dossier de stockage d'iso pour path = /iso browsable = yes guest ok = no read only = no</pre>	iventoy

À vous de compléter le votre selon votre convenance.

10. Ensuite relancer le service SMB avec la commande : systemctl restart smbd

11. Pour ajouter nôtre utilisateur au partage nous effectuons cette série de commande.

smbpasswd [votre utilisateur]

La commande vous demandera d'attribuer un MDP à cet utilisateur.





12. Dans un explorateur de fichier :

Δ

Dans le dos ordinateur se réseaux".	sier "Ce PC" puis dans le menu électionner "Connecter un lecteur – – – ×
Image Image Propriétés Ouvrir Renommer Emplacement Accéder au serveur Connecter un Ajouter un multimédia * Lecteur réseau * emplacement réseau Emplacement Réseau ← → * ↑ ● > Ce PC Accés rapide Bureau Bureau Bureau - Dans le dossier, écrivez sous ce format l'adresse votre serveur : \lip_de_votre_serveur\nom_du_partat - Puis cocher la case pointer. Vidéos partage System32 Périphériques et lecteurs (2) Disque local (C:) Bureau Páriphériques sur 99,3 Go	Connecter un lecteur réseau À que Choississez une lettre pour vôtre lecteur. Spécifiez la lettre designant le lecteur et le dose et auxqueis vous sounantez vous connecter : Lecteur: Y: Dossie: \(\10.1.1.28\iso \) Parcourir Exemple : \\serveur\partage Se reconnecter lors de la connexion Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images. Puis cliquer sur terminer. Terminer Annuler
☐ Obiets 3D 9 élément(s)	

13. Cette fenêtre s'affiche. Veuillez la remplir comme ci-dessous.



14. Le lecteur devrait s'afficher comme ceci :







15. Après avoir stocké dans ce nouveau lecteur réseau vos ISO. On va pouvoir lancer iVentoy.

```
      Ce PC > iso (\\10.1.1.28) (Y:)

      Nom
      Modifié le

      Image: debian-12.10.0-amd64-DVD-1.iso
      09/04/2025 21:28

      Image: Win11_23H2_French_x64v2.iso
      09/02/2024 22:29
```

16. Dans le terminal de vôtre serveur exécuter la série de commande suivante :

```
cd /opt/iventoy-`votre version'/
./iventoy.sh start
```

17. En cas de succès le message suivant apparaitra.

```
root@PCTIAGO:/opt/iventoy-1.0.20# ./iventoy.sh start
iventoy start SUCCESS PID=2064
```

```
Please open your browser and visit http://127.0.0.1:26000
or http://x.x.x.x:26000 (x.x.x.x is any valid IP address)
```

18. Pour finir nous accédons au panneau via le navigateur web en tapant ip_du_serveur:26000 dans la barre d'adresse.

🗶 🗖 🧐 iVentoy	× +						-	0	×
← C ▲ Non sécurisé	10.1.1.28:26000/#vtc	y_main				A [®] ☆	לב		0
😵 iVentoy Free					颜 中文	P Donatio	on 🗞	Officia	al Î
Boot Information	Boot Inform	nation							- 1
✗ Configuration	IP Configuratio	n							н
▼ MAC Filter	Select Server	10.1.1.28	NIC Name	ens160					
Image Management	IP								
Register Information	Subnet Mask	255.255.255.0	GateWay	10.1.1.1					н
	IP Pool (begin)	10.1.1.200	IP Pool (end)	10.1.1.219					
	DNS Server	Optional, can leave it blank							
	Device List								
	IP Address	MAC Address	BIOS Mode	Boot File	St	tatus	Operate		
									-

+33 7 83 62 61 10+52 📞

mwood7149@gmail.com

pingze-interplanetary.fr



s ISO.

Procédure : Mise en place d'un serveur PXE avec iVentoy derrière un serveur DHCP (SMB pour dépôt d'ISO)

19. Veuillez procéder au changement comme ci-dessous. 20. Vérifier si les ISO sont bien pris en compte.

🛞 iVentoy Free				iVontov Froo	
Boot Information	Attention: it is recommended to keep	the above network configuration if there is no special requirement. Click I	t the save button if modified.		
Configuration	Aller dans le menu configuratio	n. 🖹 Save		Post Information	
▼ MAC Filter					
Image Management	Puis choisissez external en tant	que DHCP Server Mode		Aller dans le m	enu Image Management
Register Information	Boot Configuration		8	Configur	cha mage management
	DHCP Server Mode	External			Image Files C Refresh
	Boot Background Mode	GUI		MAC Filter	
	Boot Menu Resolution	1024x768			Win11_23H2_French_x64v2.iso
			@	Image Management	debian-12.10.0-amd64-DVD-1.is
	EFI Boot File	snponly.efi 🗸			
	System Boot Password		Clear	Degister Information	
	System Default Image		o" Goto Set It	Register mormation	Vérifier la présence de ves IS
	System Default Timeout	0			vermer la presence de vos 150
	Cystem Senant Amount	-	1		

21. Ensuite revenez sur la page d'accueil puis allumer le service PXE





22. Sur le serveur DHCP, suivez ces étapes.



+33 7 83 62 61 10+52 🔪





23. Une fois toutes les étapes réalisées, essayer de démarrer en PXE un ordinateur et constater le résultat.



8

Les étapes étant constituées principalement de simples clics de souris et de copier/coller, cette procédure est faite donc d'images.