






Procédure : Mise en place d'un DHCP Failover



+33 7 83 62 61 10+52



mwood7149@gmail.com

pingze-interplanetary.fr

Les étapes étant constituées principalement de simples clics de souris, cette procédure est faite uniquement d'images.



Procédure : Mise en place d'un DHCP Failover



+33 7 83 62 61 10+52

mwood7149@gmail.com

pingze-interplanetary.fr

Procédure : Mise en place d'un DHCP Failover



Configurer un basculement

Créer une relation de basculement

Choisir les paramètres souhaités

Créer une relation de basculement avec le partenaire winserv2

Nom de la relation : winserv1.grouppdomain.local-winserv2-1

Délai de transition maximal du client (MCLT) : 1 heures 0 minutes

Mode : Serveur de secours

Configuration du serveur de secours

Rôle du serveur partenaire : Veille

Adresses réservées pour le serveur de secours :

☐ Intervalle de basculement d'état : 60 minutes

☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé : ****

**Sélectionner : Serveur de secours
Puis entré un secret partagé (mot de passe de votre choix)**

Puis cliquer ICI

< Précédent **Suivant >** Annuler

Configurer un basculement

Un basculement va être configuré entre winserv1.grouppdomain.local... et winserv2 avec les paramètres suivants.

Étendues : 10.1.1.0

Nom de la relation : winserv1.grouppdomain.local-winserv2-1
Délai de transition maximal du client (MCLT) : 1 h 0 min
Mode : Serveur de secours
Intervalle de basculement d'état : Désactivé

Configuration du serveur de secours

Rôle du serveur partenaire : Veille
Adresses réservées pour le serveur de secours : 5 %

Cliquer ICI

< Précédent **Terminer** Annuler

Configurer un basculement

Progression de la configuration du basculement.

Ce PopUp s'affichera confirmant que tout s'est bien déroulé.

Ajouter des étendues sur le serveur partenaire Réussite
Désactiver des étendues sur le serveur partenaire Réussite
Création de la config. du basculement sur le serveur partenaire Réussite
Création de la configuration du basculement sur le serveur hôte Réussite
Activer des étendues sur le serveur partenaire Réussite
Réussite de la configuration du basculement.


Fermer



Procédure : Mise en place d'un DHCP Failover

Voici le résultat attendu dans le serveur de secours.

S'il ne s'affiche pas directement, essayer d'actualiser, en faisant un clic droit sur IPv4



+33 7 83 62 61 10+52

mwood7149@gmail.com

pingze-interplanetary.fr